

Como configurar a forma de pagamento Cielo

Após subir e configurar toda a Loja (com o Rodapé incluso), será necessário ter uma conta aberta da própria empresa com a Cielo, podendo ser uma já aberta anteriormente ou uma criada apenas para a integração com a Loja Virtual.

Com a conta criada, será necessário solicitar o serviço "API Cielo e-commerce"

Cielo

JÁ POSSUI CONTA

Se você já é cliente, deve entrar em contato com Central de Credenciamento da Cielo, por algum dos meios:

Telefone: 0800 570 8472

E-mail: credenciamentoecommerce@cielo.com.br

Solicite a ativação do serviço "API Cielo e-Commerce"

Após a Cielo credenciar o cliente, ele receberá uma confirmação, geralmente encaminhada via e-mail. O prazo da confirmação deles pode variar, podendo ser aceito ou recusado dependendo da ocasião.

Com o Credenciamento habilitado, vamos acessar o portal da Cielo com o cliente para gerar o Cielo Merchant Id e a Cielo Merchant Key.

Após gerar as chaves, precisamos preencher no sistema, na parte de Configurações - Configurações na Dashboard E-commerce. Deve ser habilitado a Identificação do

Ambiente para Produção e a Versão da API Cielo deve ser marcado a 3.0.

Cielo

PagSeguro

Identificação do Ambiente

☒ Produção ☐ Homologação

Versão da API Cielo

☐ 1.5 ☒ 3.0

Juros

0,0

%

Qtd. parcelas em que a loja assume o Juros

6

Perc. Operadora

9,6

%

Valor mínimo de parcela

R\$

98,3

Cielo Merchant Id

2400[REDACTED]e5e

Cielo Merchant Key

EBM7dE[REDACTED]2odj5hfi

Caso a Loja assumir Juros sobre uma determinada quantidade de parcelas, deve ser preenchido o % a cobrar de juros e a partir de quantas parcelas.

Cielo

PagSeguro

Identificação do Ambiente

☒ Produção ☐ Homologação

Versão da API Cielo

☐ 1.5 ☒ 3.0

Juros

4,99

%

Qtd. parcelas em que a loja assume o Juros

1

Parcelas acima do informado, automaticamente somam o valor/porcen

Perc. Operadora		Valor mínimo de parcela	
	4,99 %	R\$	26,71
Cielo Merchant	Taxa da operadora de cartão de credito.		Cielo Merchant Key