


Extras NFC-e


- [Como utilizar CFOP Padrão para venda da NFC-e no Soften SIEM](#)
- [Como utilizar CFOP do produto como Padrão para NFC-e no Soften SIEM](#)
- [Como configurar Mensagem Padrão na NFC-e no Soften SIEM](#)

Como utilizar CFOP Padrão para venda da NFC-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP Padrão para venda da NFC-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **CFOP** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **NFCe: CFOP padrão para venda**.

Digite em seguida a CFOP que deseja deixar como padrão e depois clique em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.

1

CFOP

Filtrar

Ex: Estoque

2

NFce: CFOP padrão para venda (Padrão: 5.102):

Đã:


5.102

Definições:


[illegible]

Como utilizar CFOP do produto como Padrão para NFC-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Produto como Padrão da NFC-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **CFOP** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **NFCE: PERMITIR USAR CFOP PREF. PRODUTO**

Selecione a função, digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clique em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de utilizar CFOP do produto como Padrão da NFC-e está habilitada.

1

CFOP

Filtrar

Ex: Estoque

2

NFCE: PERMITIR USAR CFOP PREF. PRODUTO (0=NAO(PADRAO)/1=SIM):

3

1


4.

Definições:


[illegible]

Como configurar Mensagem Padrão na NFC-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar Mensagem Padrão na NFC-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **NFCe** e clique em **FILTRAR**.

No **Campo** localize a opção **NFCe: MENSAGEM PADRÃO NA OBS**:

Digite em seguida a mensagem que deseja deixar como padrão na observação da NFC-e e depois clique em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de configurar Mensagem Padrão na NFC-e está habilitada.

1

NFCe

Filtrar

Ex: Estoque

2

NFCe: MENSAGEM PADRAO NA OBS:

சென்:

MENSAGEM PADTÃO TESTE PARA TREINAMENTO.

3

4

Definições:

[illegible]