


# Desativar imposição de assinatura de driver


Caso se deparar com esse problema com DRIVER USB DO SAT siga os seguintes passos



## 01ª Opção

O Windows 10 impõe assinaturas de drivers por padrão, mas, isso pode ser desativado para que você instale drivers não assinados digitalmente. Siga os passos seguintes para desativar a imposição de assinatura de drivers:

1. Clique no **botão de início** e selecione **Configurações**;



2. Clique em **Atualização e Segurança**;

## Configurações do Windows

**Sistema**

Tela, som, notificações, energia

**Dispositivos**

Bluetooth, impressoras, mouse

**Telefone**

Vincular seu Android, iPhone

**Rede e Internet**

Wi-Fi, modo avião, VPN

**Personalização**

Tela de Fundo, tela de bloqueio, cores

**Aplicativos**

Desinstalar, padrões, recursos opcionais

**Contas**

Suas contas, email, sincronização, trabalho, outras pessoas

**Hora e Idioma**

Fala, região, data

**Jogos**

Barra de jogo, capturas, transmissões, Modo de Jogo

**Facilidade de Acesso**

Narrador, lupa, alto contraste

**Pesquisar**

Localizar meus arquivos, permissões

**Cortana**

Idioma, permissões, notificações da Cortana


**Privacidade**

Localização, câmera, microfone

**Atualização e Segurança**

Windows Update, recuperação, backup

3. Clique em **Recuperação**;



## Restaurar o PC

Se o seu computador não estiver funcionando bem, você pode restaurá-lo. A restauração permite que você escolha se deseja manter ou remover os arquivos pessoais e, em seguida, reinstalar o Windows.

[Começar agora](#)

## Voltar para a versão anterior do Windows

Essa opção não está mais disponível porque o computador foi atualizado há mais de 10 dias.

[Começar agora](#)


[Saiba mais](#)

## Inicialização avançada


Inicialize a partir de um dispositivo ou disco (como um DVD), altere as configurações de firmware do PC, altere as configurações de inicialização do Windows ou restaure o PC a partir de uma imagem do sistema. Isso irá reiniciar seu computador.

[Reiniciar agora](#)


4. Clique em **Reiniciar agora** em **Inicialização avançada**;
5. Clique em **Solução de Problemas**;




6. Clique em **Opções avançadas**;



7. Clique em **Configurações de inicialização**



8. Clique em **Reiniciar**.



8.

Na tela de configurações de inicialização pressione **7** ou **F7** para desativar a imposição

# Configurações de Inicializaç

Pressione um número para escolher as opções abaixo:

Use teclas numéricas ou de função F1-F9.


- 1) Habilitar depuração
- 2) Habilitar log de inicialização
- 3) Habilitar vídeo de baixa resolução
- 4) Habilitar Modo de Segurança
- 5) Habilitar Modo de Segurança com Rede
- 6) Habilitar Modo de Segurança com Prompt de Comando
- 7) Desabilitar Imposição de Assinatura de Driver
- 8) Desabilitar proteção antimalware de início antecipado
- 9) Desabilitar reinício automático após falha

Pressione F10 para obter mais opções

Pressione Enter para retornar ao seu sistema operacional

## 02ª Opção

1. Abra o **Prompt de Comando** (Como Administrador)  
**Bcdedit.exe /set nointegritychecks ON**



Revision #2

Created 11 May 2022 14:17:38 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 11 May 2022 14:47:30 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA