

PROC001 - Criação das configurações associadas

Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
 Processo: Descrição Processo	Versão do Documento: 1.0
Responsável(eis): -	Data: 05/01/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever as configurações que deverão ser criadas para possibilitar a emissão de um novo tipo de documento no SIEM, a DC-e (Declaração de Conteúdo Eletrônica).

2. Processos

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Criação das Configurações Associadas	-	Parâmetros de configuração	Sistema habilitado para emissão
PROC002 - Listagem de DC-e	-	Listagem dos DC-e lançadas	
PROC003 - Nova DC-e	-	Novas DC-e ou edição de DC-e já lançadas	DC-e cadastrada ou alterada

Processos Relacionados

Especificação Funcional

PROC001.1 Configurações Adicionais:




Imagem 1 - Novo Menu em "Configurações>Faturamento>DC-e".




Imagem II - Opção de numeração da Próxima DCE.




Imagem III - Opção de exclusão de DCE.

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
-------	------	---------	----------	---------	-------------

DC-e	Menu	-	-	-	Opções: "Número da Próxima DC-e" e "Excluir DC-e"
PRÓXIMA DCE	Texto	9	Não	-	-
EXCLUIR DCE	Texto	9	Não	-	-

Regras de Interface:

1. Próxima DCe: Por padrão deve vir com a ultima numeração de DC-e presente no banco de dados. Caso não esteja nada configurado, deve vir como '0' (zero).

Deve conter o texto: "ATENÇÃO: Ao voltar a numeração da Declaração de Conteúdo Eletrônica, as declarações existentes referentes a estes números que serão retrocedidas, serão APAGADAS do sistema, sem chance de recuperação, por isso é recomendado sempre que seja feito uma cópia de segurança antes de confirmar esta operação".

Botão "CONFIRMAR" deve abrir uma tela de confirmação "**Deseja mudar a numeração das DCes agora?**". A ação do "Não" deve encerrar a tela de confirmação.

A ação do "SIM" deve abrir outra confirmação com aviso "**Existe o risco de excluir DCe existente para voltar a numeração, deseja CANCELAR este operação?**". A ação do SIM deve encerrar a tela. A ação do "NÃO" deve encerrar a tela e dar continuidade nas regras de negocio definidas.

2. EXCLUIR DCE: Por padrão deve vir com a ultima numeração de DC-e presente no banco de dados. Caso não esteja nada configurado, deve vir como '0' (zero).

Botão "CONFIRMAR" deve abrir a tela pedindo a liberação do Admin do sistema. Feito o login deve abrir a tela de confirmação "**Deseja realmente excluir DCE, tem certeza? Esta operação pode gerar duplicidade de envio de DCE ao governo, causando transtorno a sua empresa!**".

A opção "NÃO" deve encerrar a tela, a opção "SIM" deve exibir a mensagem "DCe excluído com sucesso".

Regras de Negócio:

1. Próxima DCe: Caso o usuário confirme que deseja alterar a numeração da próxima Declaração, deve ser gerado um registro em banco de dados com um numero anterior ao que precisa ser seguido, exemplo: Se a próxima numeração for 30, deve ser 29 o registro no banco. Se o usuário não confirmar as mudanças, nada deve ser feito.

Caso existam numerações acima desse numero, seus registros serão apagados da Base de Dados.

2. Excluir DCe: Caso o usuário confirme a ação, deve ser excluído o registro referente.

PROC001.2 Novas Configurações 2:

Regras de Negócio:

1. Devem ser adicionadas as seguintes configurações 2:

Setor	Configuração
DCE	AMBIENTE DE ENVIO (0=PRODUCAO(PADRAO) / 1=TESTE
DCE	NUMERO DA SERIE EM USO (PADRAO = 0):
DCE	TIPO DE EMISSAO (0=PROPRIA (PADRAO)/ 1=TRANSPORTADORA)

Questões Técnicas:

1. Alterações em banco:

1.1 Ações da exclusão e alteração dos registros devem ocorrer na tabela 'FATURAMENTO_CTE'

1.2 Devem ser inseridos registros referentes as configurações 2 em 'CD_CONFIG_CAMPOS'

©SOFTEN SISTEMAS 2026

Revision #2

Created 13 April 2026 12:11:37 by Luís Leite

Updated 17 April 2026 16:29:55 by Luís Leite