

# Emissão de Etiquetas

- [Parâmetros de Configuração](#)

# Parâmetros de Configuração

Tela etiquetas para mostrar quais são as etiquetas já cadastradas, caso não tenha nenhuma etiqueta cadastrada ou queira fazer um novo modelo de etiqueta clicar no botão "Modelos de Etiqueta".

Para editar um modelo é só clicar no botão de Lápis na categoria "editar" da tabela, para apagar só clicar no ícone de lixeira na categoria "Excluir" já para criar um novo modelo clicar no Botão chamado "Novo Modelo" na parte superior direita da pagina.

"Padrão do Modelo" apresenta uma lista de modelos predefinidos pelo padrão Pimaco.

"Nome do Modelo" é referente ao nome que sera dado o modelo para ser selecionado posteriormente.

"Imprimir a Partir da Linha" e "Imprimir a Partir da Coluna" Tem o objetivo de deixar o cliente escolher a partir de qual linha/coluna sera impresso a primeira etiqueta e dara sequencia a partir dela. Porém estamos ainda estudando como será feito isto.

"Margem Superior" e "Margem Inferior" é espaçamento da folha para as etiquetas, basicamente o espaçamento do bloco completo de etiquetas dentro da folha.

"Altura Etiqueta" e "Largura Etiqueta" é a altura e largura máxima da etiqueta.

"Densidade Vertical" e "Densidade Horizontal" é a soma do tamanho da etiqueta e o espaçamento entre elas.

"Fonte" é a fonte que vai ser usado nos textos de dentro da etiqueta, lembrando que etiquetas que contem o código na parte inferior não sera trocado a fonte do código, apenas a fonte dos textos externos a etiqueta.

"Tamanho da Fonte" é o tamanho da fonte dos textos externos a etiqueta, utilizando o mesmo conceito do campo "Fonte".

"Qtd de linhas do texto" é a quantidade de linhas máximas que os blocos de texto terão, textos que ultrapassarem esse limite não aparecerão na etiqueta.

"Tipo Cod. Barras" é o padrão de código de barras utilizado na impressão de TODAS etiquetas do modelo, não é possível criar um arquivo com 2 padrões de código de barras diferentes, tomar cuidado com as especificações do padrão, pois se não estiver correto o código de barras inserido ocasionará um erro.

"Altura do Cod. Barras" a altura do código de barras é a altura máxima que o CÓDIGO DE BARRAS ocupara na ETIQUETA em questões proporcionais do tamanho máximo da etiqueta.

"Largura do Cod. Barras" a largura do código de barras é a largura máxima que o CÓDIGO DE BARRAS ocupara na ETIQUETA em questões proporcionais do tamanho máximo da etiqueta.

"Colunas da Página" é o numero de colunas de etiquetas que a pagina terá.

"Linhas da Página" é o numero de linhas de etiquetas que a pagina terá.

"Layout da Etiqueta" é como sera disposto o conteúdo dentro da etiqueta, sendo eles em linha ou em 2 colunas, no caso das colunas tamanho da etiqueta é dividido em 2 blocos de 50% de tamanho sendo eles o da esquerda que ficará os textos e o da direita que ficará o código de barras.

"Tamanho da Página" é o tamanho da pagina, podendo ser alguns padrões pré-definidos para facilitar a vida do usuário quando utilizar alguns métodos tamanhos de folhas comuns, ou o personalizado que disponibilizara novos campos para o cliente preencher conforme as suas necessidades.

"Largura da Página" "Altura da Página" é um campo disponibilizado apenas quando o cliente coloca a opção "Personalizado" no campo "Tamanho da Página", ele é referente a largura e altura da pagina que será impressa.

As checkbox são para exibir o conteúdo especificado dentro da etiqueta, lembrando que se não houver nenhum campo marcado, a etiqueta não será criada, pois não haverá o que ser gerado.

"Edição Avançada" é um capo que futuramente sera para impressões personalizadas.

Voltando a tela de etiquetas, ao selecionar um modelo de etiquetas automaticamente ira aparecer outros campos na tela.

"Importar Itens" ao clicar no campo ira aparecer algumas opções, um exemplo é o Itens do Pedido de Venda, que assim que selecionado, aparece o campo "Número do Pedido" para inserir os produtos.

"Produto" campo para selecionar o produto desejado.

"Grade" é o campo para selecionar a grade do produto, padrão do sistema.

"Quant. de Etiqueta" para colocar a quantidade de etiquetas que serão impressas.

"Inserir" botão para colocar o produto na tabela.

A tabela apresenta a opção de editar o numero de produtos que serão impressos, excluir o produto e a visualização de informações relevantes para a etiqueta.

"Gerar PDF" botão para gerar o PDF com os produtos inseridos no padrão escolhido de etiqueta.