


Controle Gerencial pela NFC-e

- [Como baixar Estoque pela emissão de NFC-e no Soften SIEM](#)
- [Como Transformar Pedido de Venda em NFC-e no Soften SIEM](#)
- [Como gerar o financeiro pela NFC-e no Soften SIEM](#)


Como baixar Estoque pela emissão de NFC-e no Soften SIEM

Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.

Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de baixar estoque pela NFC-e..

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **NFCe** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **NFCe: BAIXAR ESTOQUE (0=NAO(PADRAO) / 1= SIM**.

Selecione a função, digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clique em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de baixar estoque pela NFC-e está habilitada.

Configurações

Filtro:

1

NFCe

Filtrar

Ex: Estoque

Campo:

2

NFCE: BAIXAR ESTOQUE (0=NAO(PADRAO) / 1=SIM:

Configuração:

3

1

4

Definições:


[illegible]

Como Transformar Pedido de Venda em NFC-e no Soften SIEM

Primeiramente abra o seu **Gerenciador** e verifique se está em **modo automático**.



Em seguida, acesse a aba **Fiscal**, clicando então em **Frente de Caixa**



Na tela do frente de caixa aperte a tecla F6 então uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que deseja converter em cupom NFce.

Digite em seguida o número desse pedido e clique em **OK**.



Aparecerá todos os produtos importados do pedido de venda.



Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte **F10** e você será encaminhado para a tela de pagamentos.

Aqui você irá informar se há **acréscimos**, **descontos** e as **formas de pagamento**.

Em seguida, se a venda possui **pagamento** em **cartão de crédito** ou **débito envolvido**, o sistema irá questionar o **tipo de cartão**, a **bandeira**, **número da autorização** e **quantidade de parcelas**.

Então, depois de preencher clique em **Finalizar venda** ou **F10**.

The screenshot displays a payment interface with a table of transaction details and several payment method icons.

Item	Value
Sub-Total	1,06
(+) Acréscimo	0,00
(-) Desconto	0,00
Total	1,06
Pagamento em DINHEIRO	0,00
(-) Falta	0,00

Payment Options and Icons:

- Dinheiro (F5):** Represented by a stack of cash with a label "R\$ 1,06".
- Cartão (F6):** Represented by Visa and MasterCard logos.
- Alimentação (F9):** Represented by a green circular icon with a white cutlery symbol.
- Outros:** Represented by a brown leather wallet icon.

At the bottom, there is a QR code and a summary line: "x R\$ 1,06 = R\$ 1,06".

Em seguida, você pode **informar o CPF, CNPJ** ou a **Identificação Estrangeiro**.

Se sua nota for **maior** que **R\$10.000,00** é **necessário informar o cliente**. Clique em **CLIENTE** ou Aperte **F5** e **localize seu cliente**.

ITEM CO
0001 10

Informe o CPF (11), CNPJ (14) ou Ident. Estrangeiro
 (0 dígitos)

Informe seu Nome

Observação

Cliente
(F5)

Finalizar
(F10)

O FINAL

\$ 1,06 = R\$ 1,06

Sub-To

Então, aperte **F10** e sua **nota será autorizada** e impressa automaticamente.


Aguarde, autorizando a NFC-e

25 s


EXEMPLO

Como gerar o financeiro pela NFC-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar financeiro a partir da NFC-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **NFCe** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **NFCe: GERA FINANCEIRO (0=NAO (PADRAO) / 1=SIM:**

Selecione a função, digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clique em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que essa função está habilitada para a NFC-e.

1

NFCe

Filtrar

Ex: Estoque

2

NFCE: GERAR FINANCEIRO AO CONSUMIDOR (0=NAO PADRAO/ 1=SIM)

3

1

4

Definições:

[illegible]