


Como configurar sistema para chave de liberação automática

1º Passo atualizem para versão 1778 do Soften Siem e 1082 do PAFECE ou posterior para que a forma de liberação seja automatizada através de um webservice nos protocolos TLS 1.2 , quando essa comunicação não ocorre o sistema não abre e aparece a imagem a baixo.



Liberação do Sistema

Data de expiração:
04/05/2022

CNPJ da empresa:

Digite a nova chave de liberação:

AGUARDE, TENTANDO LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA! (6 segundos)

[Clique aqui e emita a 2ª via do boleto](#)

Sair (esc) LIBERAR


Sistema esta bloqueado!!!
Favor entrar em contato com a
Soften Sistemas.

Presione ESC para continuar

1º Verifique no banco PAFECEf tabela EMPRESA se os dados do CNPJ estão corretos. No banco SIEM seria tabela CD_EMPRESA.

Para sanar o problema siga os seguintes passos:

2º Tente acessar o site : <https://api.sistemaempresarialweb.com.br/>



Pagina precisa abrir como a imagem a cima, caso apareça como não seguro instale as **cadeias como confiáveis** disponíveis no link : <https://cloud.softensistemas.com.br/index.php/s/GjNLSDLq74rtSd9>

E refaça o teste.


Caso erro persista verifique se o **protocolo TLS 1.2** esta ativo no

Windows e atualize o sistema operacional até que esteja.

Em casos raros será necessário configurar o anti-virus ou firewall para não bloquear o webservice.


Em algum outros casos será necessário redefinir o **DNS** para isso realize:

Abra o prompt de comando pressione as teclas Windows e R simultâneamente e na janela que abrir, digite **cmd** e dê enter, ou vá em busca e digite cmd.



digite o comando

ipconfig /flushdns



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Users\>ipconfig /flushdns

Configuração de IP do Windows
Liberação do Cache do DNS Resolver bem-sucedida.
```

Se mesmo assim não obtiver sucesso defina o DNS do Google, como nos passo a baixo

Definindo DNS no Windows.

- Acesse o menu “Iniciar”;
- clique em “Configurações” » “Rede e Internet” » “Wi-Fi”;
- escolha “Alterar opções de adaptador”;
- clique com o botão direito em sua rede ativa » “Propriedades” (caso seja solicitada a senha de administrador, digite-a);
- busque a opção “TCP/IPv4” (Protocolo IP Versão 4);
- clique em “Propriedades”;
- marque “Usar os seguintes endereços de servidor de DNS” e informe o valor 8.8.8.8 para o servidor DNS preferencial e 8.8.4.4 para o servidor DNS alternativo;
- clique em “OK” para salvar as alterações.



Revision #9

Created 3 May 2022 17:34:10 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 23 July 2024 15:32:42 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA